



# 首页布局管理端操作手册

**Moia Visual V5.0.0**

北京先进数通信息技术股份公司

报表集成开发项目组

# 编写说明

中文标题: MoiaVisual-V5.0.0-首页布局管理端操作手册

英文标题:

过程分类:

过程域:

文档类型:

版本历史:

版本	编写	日期	修改说明	审核	批准
V1.0.1					
V1.0.2					
V1.0.3					
V1.0.4					

# 目 录

编写说明 .....	1
目 录 .....	I
1. 引言 .....	1
1.1. 编写目的 .....	1
1.2. 预期读者 .....	1
2. 首页布局功能简介 .....	1
3. 配置管理平台首页布局.....	1
3.1. 配置详情 .....	1

# 1. 引言

## 1.1. 编写目的

指导管理员管理配置首页布局

## 1.2. 预期读者

应用管理员

# 2. 首页布局功能简介


系统集成平台允许应用管理员为不同的角色定义业务端的首页布局样式。该布局作用在于当业务员没有自定义布局时登录业务端可以看到管理员为其匹配的内容。

# 3. 配置管理平台首页布局


## 3.1. 配置详情

打开浏览器，在地址栏中输入URL地址(http://[ip]:[port]/rsp/admin)，进入管理平台的登录页面，输入应用管理员帐号和密码后点击“登录”，可跳转进入系统管理的操作界面。

依次点击“系统管理”-“首页布局”，布局列表展示如下：




点击新增，可创建布局，如下图：



**布局名称：**必填项，应用管理员定义的布局名称。

**布局描述：**选填项，有关该布局的描述

输入布局的名称和描述之后，点击定义布局，可配置布局展示的报表。



操作流程：

1. 点击【新增行】，新增布局所需行；
2. 选中需要操作的行（选中则边框有阴影），选中左侧报表树中的可操作报表。

- 选中需要操作的行，点击【编辑行】，如下图设置行高以及行内报表宽度比例：



**行高占比**：该项指该行的高度占屏幕高度的百分比，其默认值为 30%，该项若进行修改，则必须输入整数百分比，且范围在 [30%, 100%] 之间。

**宽度比例**：该项指在该行展示的每张报表宽度的比，在选择每张报表时自动生成默认值，如两张报表（1：1），三张报表（1：1：1），在仅选择一张报表时，该项默认为空，占整行的宽度，且不允许修改；在选择两张报表时，其默认值为 1：1，即两张报表各占半行宽度，允许修改比例，但必须符合两整数比的形式，且每张报表宽度不能小于该行总宽度的 1/5；在选择三张报表时，其默认值为 1：1：1，允许修改，但必须符合三整数比例的形式，且每张报表宽度不能小于该行的 1/5；高级选项可不调整，采用默认值。

以上配置完毕之后，点击【保存】。可新增一个布局。